

Windows 7 / 8 / 10

Haushalt




Zur Installation benötigen Sie Administrator-Rechte auf Ihrem Computer

- ➔ Öffnen Sie die CD und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Setup** bzw. **Setup.exe** und wählen **Als Administrator ausführen**.



Folgen Sie den Installationshinweisen!




- ➔ Die Dateien ***.MDB** und ***.INI** im Haushaltsverzeichnis benötigen zwingend **Lesen- und Schreibrecht** für den Benutzer.



Der Gruppe **Benutzer** auf dem Programmverzeichnis und den darin enthaltenen Dateien Lesen- und Schreibrechte einräumen (inklusive Unterordner!):

Rechtsklick auf dem Ordner des Haushaltsprogramms:
In der Regel **Lokaler Datenträger\Programme(x86)\Haushalt**
Eigenschaften
Sicherheit
Bearbeiten
den Benutzern des Computers **Ändern** erlauben!

ACHTUNG: Dieses Recht auf dem Haushaltsverzeichnis geben Sie bitte nicht den einzelnen Personen, sondern der Gruppe **Benutzer(ComputerName\Benutzer)**





Nach der Installation muss das Programm einmalig vom Administrator mit „Als Administrator ausführen“ gestartet werden. Erst dadurch erhält das Programm notwendige Rechte auch für die regulären Benutzer!



- ➔ **Windows 10:** Die Fenster in Windows 10 besitzen breitere Ränder und das Programm andere Rechte.

Das Programm sollte im Kompatibilitätsmodus laufen:

- ⇒ **Eigenschaften von Haushalt.EXE**
- ⇒ **Kompatibilität**
- ⇒ **Einstellungen für alle Benutzer ändern**
- ⇒ **Kompatibilitätsmodus Windows 7**



- ➔ **Netzwerkzugriff:**

Das lokal installierte Haushaltsprogramm kann auf Daten in einem Netzwerk zugreifen. Dazu lesen Sie bitte die Anleitung **Netzwerk** im Verzeichnis **Dokumente** der CD.